

```

* NIVORADA.PRG
*****
FUNCTION OVLASCEN
*****
* procedura za prikaz licence autora,
* za zadavanja oznaka firme,
* za izmenu sifri nivoa rada,
* zahteva se prethodni poziv funkciji DOZ_DATA(1)
*
LIC_AUT()
*
IF DOZ_DATA=3
DOZ_RADA(2)
DOZ_RADA(3)
*****
INSTALF()
*****
ELSE
C_GRESKA("Niste ovlasцени za vrsenje izmena")
ENDIF
RETURN(0)
*****
FUNCTION INSTALF
*****
* Procedura za učitavanje naziva firme
* iz INSTAL.DBF zahteva se prethodno
* startovanje funkcije DOZ_RADA(1),
* koja formira INSTAL.DBF fajl
LIC()
PUBLIC P_NAZIV,P_LICE
*
USE INSTAL.DBF
IF MG_NAZIV==space(25)
P_NAZIV=F_IRMA
P_LICE=A_UTOR
ELSE
P_NAZIV=alltrim(MG_NAZIV)
P_LICE=alltrim(MG_LICE)
ENDIF
USE
*
RETURN 0
*****
*****
FUNCTION KONTROLA
PARAMETERS PROGRAM,OVLASCENJE
* Procedura za kontrolu ovlasćenja za startovanje programa,
* preko nivoa rada 1,2,3 iz funkcije DOZ_DATA, zahteva
* prethodno startovanje funkcije DOZ_RADA(1)
* sintaksa:
* KONTROLA("NAZIV_PROGRAMA",OVLASCENJE)
* Parametri:
* PROGRAM=naziv programa
* OVLASCENJE=1,2,3
* DOZ_DATA=1,2,3 vec ima svoju vrednost
*****
PRIVATE PROGRAM,OVLASCENJE,NIVO

```

```
*
IF OVLASCENJE=3
    NIVO="III nivo rada"
ENDIF
IF OVLASCENJE=2
    NIVO="II nivo rada"
ENDIF
IF OVLASCENJE=1
    NIVO="I nivo rada"
ENDIF
*
IF OVLASCENJE<=DOZ_DATA
    DO &PROGRAM
ELSE
    C_GRESKA("Potrebno je ovlasčenje za "+NIVO)
ENDIF
*
RETURN 0
```